

GRAVER UN CD D'IMAGES JPEG

Les images au format Jpeg peuvent être lues par la quasi-totalité des platines DVD. Vous pouvez donc graver directement sur CD ou DVD les photos numériques stockées sur votre disque dur. Si elles sont organisées en dossiers et en sous-dossiers, vous pouvez reproduire cette structure sur le CD gravé ou choisir une organisation différente.

Attention : pour cet exemple, le volet des « tâches habituelles » des dossiers de Windows doit être visible. S'il est masqué, c'est parce que l'option « dossiers classiques » est activée. Choisissez alors **Options des dossiers** dans le menu Outils, cliquez sur l'onglet **Général** puis sur **Afficher les tâches habituelles dans les dossiers** et validez.

Ce qu'il vous faut

Un CD-R vierge suffit à stocker des centaines de photos. Vous pouvez aussi utiliser un DVD-R, plus spacieux mais plus cher.

1 - Insérez le CD vierge dans le lecteur. Ouvrez un dossier contenant des photos, et choisissez **Miniatures** dans le menu **Affichage**.

2 - Pour graver toutes les images du dossier « en vrac », cliquez à gauche sur **Copier tous les éléments vers le CD**.

Attention : si un fichier d'un type différent (texte, musique) est présent dans le dossier, il sera gravé aussi et cela peut empêcher la lecture du CD sur certains appareils anciens. Pour graver uniquement certaines photos du dossier, cliquez dessus tout en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée, puis cliquez sur **Copier sur le CD**.

3 - Pour graver à la fois le dossier et toutes les images qu'il contient, affichez côte à côte la fenêtre vide du CD vierge et le dossier de photos. Dans celui-ci, cliquez sur l'icône **Dossier parent** (l'icône de dossier avec une flèche verte) de la barre d'outils. Faites glisser le dossier de photos dans la fenêtre Lecteur CD.

4 - Utilisez l'une ou l'autre des deux méthodes pour ajouter images et dossiers. La place disponible sur le disque est indiquée dans le cadre **Détails**, en bas à gauche. Pour connaître la taille totale des données à graver, choisissez **Sélectionner tout** dans le menu **Edition**, cliquez du bouton droit sur l'une des icônes et choisissez **Propriétés**.

5 - Lorsque toutes les images sont réunies, cliquez sur **Graver ces fichiers sur le CD-Rom**. Tapez le nom du CD, et cliquez sur **Suivant**. L'Assistant commence par créer « l'image » du CD, c'est-à-dire par assembler dans un fichier sur le disque dur la structure de données à graver. A ce moment, vous pouvez encore interrompre l'opération en cliquant sur **Annuler** puis sur **Oui**.

6 - Une fois la gravure achevée, la boîte de dialogue **Fin de l'Assistant** s'affiche. Si vous souhaitez graver une autre copie, cochez la case **Oui, graver ces fichiers sur un autre CD** et cliquez sur **Suivant**. Dans le cas contraire, cliquez sur **Terminer**. N'oubliez pas, une fois le disque gravé, de cliquer sur **Supprimer les fichiers temporaires** dans la fenêtre **Lecteur CD**.