

## GRAVER UN CD-AUDIO AVEC WMP11

Le CD-audio est le support musical le plus répandu dans le monde. Il est lisible sur tous les lecteurs et graveurs de disques compacts : les chaînes hi-fi et baladeurs CD, bien sûr, mais aussi les platines DVD, HD DVD, Blu-ray ainsi que les lecteurs et graveurs informatiques, qui sont équipés d'une sortie casque.

Le Lecteur Windows Media vous permet de graver un CD-audio à partir de fichiers Wave, le format naturel, mais aussi de fichiers MP3 et WMA. L'important à retenir : ils seront convertis automatiquement en Wave pendant l'opération.

### Ce qu'il vous faut

Un CD-R vierge ou un CD-RW réinscriptible, si vous êtes sûr que l'appareil qui doit le relire est compatible.

**1** - Lancez **Windows Media Player**. Cliquez sur l'onglet **Graver**, puis sur la flèche qui se trouve en dessous et sélectionnez **CD-audio** dans le menu. Insérez le disque vierge dans le lecteur. Au bout d'un instant une icône de CD apparaît en haut à droite de la fenêtre.

**2** - La colonne qui se trouve sous cette icône, à droite de la fenêtre du Lecteur, se nomme le **Volet Liste**. Nous allons y réunir tous les fichiers à graver dans une même sélection. La partie gauche de la fenêtre affiche la **Bibliothèque du Lecteur** : si vous avez l'habitude de l'utiliser pour organiser vos fichiers musicaux, localisez l'**Album** ou l'**Artiste** qui vous intéresse, cliquez sur les titres à graver tout en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée, puis faites-les glisser dans le **Volet Liste**. Vous pouvez également y déposer des fichiers directement depuis les dossiers de Windows.

**3** - Complétez ainsi votre compilation en surveillant la jauge (sous l'icône de CD) qui vous indique le temps restant sur le disque, puis faites le tri : cliquez sur le titre à déplacer, maintenez le bouton enfoncé, faites-le glisser vers le haut ou vers le bas et lâchez le bouton.

Vous pouvez également trier par titre, artiste ou encore nom de fichiers : cliquez sur la mention **Sélection à graver**, choisissez **Trier** et sélectionnez un critère. Par précaution, sauvegardez la sélection : cliquez sur **Sélection à graver**, choisissez **Enregistrer la sélection sous**, tapez un nom et cliquez sur **Enregistrer**.

**4** - Lorsqu'on mélange des morceaux anciens et récents, encodés dans différents formats, il arrive que le volume sonore varie sensiblement de l'un à l'autre, ce qui est désagréable à l'écoute. Cliquez sur la flèche sous l'onglet **Graver**, choisissez **Options supplémentaires** et cochez la case **Egaliser le volume sur tous les morceaux du CD**.

Par ailleurs, il est déconseillé de graver un CD-audio à une vitesse supérieure à 8X, car il y a un risque de perte de signal occasionnelle : dans la liste **Vitesse de gravure**, choisissez l'option **Moyenne**. Validez par **OK**.

**5** - A l'aide des commandes de lecture **Lire**, **Suivant** et **Précédent**, écoutez des extraits des morceaux de la sélection pour un ultime contrôle avant gravure. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur **Démarrer la gravure**. Le Lecteur analyse chaque morceau, puis lance la gravure. Vous pouvez l'interrompre à tout moment en cliquant sur **Arrêter la gravure**, mais si l'écriture sur le disque a déjà commencé, celui-ci sera ensuite définitivement inutilisable.