

GRAVER UN CD MP3 AVEC WMP11

Même s'ils sont fabriqués à partir d'un même support vierge, le CD-audio et le CD MP3 sont fondamentalement différents. Ce sont à la fois le format et la structure des données qui changent. Ce qu'on appelle CD MP3 est en fait un simple CD-Rom de données, semblable à ceux qui contiennent des images ou des fichiers bureautiques, mais remplis de fichiers musicaux MP3. Les chaînes hi-fi, platines DVD, baladeurs CD et autoradios récents sont capables de lire ces disques... et les fichiers qu'ils contiennent. Heureusement !

L'intérêt d'un CD MP3, c'est qu'il peut contenir jusqu'à dix heures de musique, contre une heure vingt au maximum pour un CD-audio. En effet, les fichiers MP3 sont compressés et occupent cinq à dix fois moins d'espace que les fichiers musicaux au format Wave dont ils sont issus. A ce propos, vous pouvez également inclure des fichiers Wave dans la compilation, ainsi que des fichiers WMA, à condition qu'ils ne soient pas interdits de gravure.

Ce qu'il vous faut

Un CD-R vierge. Sa capacité est en général de 700 Mo, soit 80 minutes. N'utilisez pas l'équivalent réinscriptible du CD-R, le CD-RW.

1 - Cliquez sur la flèche sous l'onglet **Graver** et sélectionnez **CD de données** dans le menu. Insérez le disque vierge dans le lecteur. Au bout d'un instant, une icône de CD apparaît en haut à droite de la fenêtre.

2 - Tout en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée, cliquez sur les fichiers à graver dans le **Volet Liste** de la **Bibliothèque du Lecteur** ou dans les dossiers de Windows, et faites-les glisser dans le **Volet Liste**.

3 - Sur un CD qui contient plusieurs centaines de fichiers, le tri est crucial. Vous pouvez trier la liste selon différents critères, en cliquant sur **Sélection à graver** et en choisissant **Trier**. Dans le même menu, choisissez **Enregistrer la sélection sous** pour sauvegarder la sélection.

4 - Cliquez sur la flèche sous l'onglet **Graver** et choisissez **Options supplémentaires**. Dans le cadre **Disques de données**, choisissez **M3U** plutôt que **WPL** dans la liste déroulante. Si vous cochez la case **Utiliser les informations**, un dossier sera créé pour chaque artiste et un sous-dossier pour chaque album. Si votre appareil audio n'est pas capable d'accéder aux sous-dossiers, ne cochez pas cette case. Attention, ce classement ne fonctionne correctement que si les tags ID3 des fichiers sont indiqués. Validez par **OK**.

5 - Cliquez sur **Démarrer la gravure**. Le Lecteur analyse chaque morceau, puis lance la gravure.