

GRAVER UN DIAPORAMA

Faire défiler les photos l'une après l'autre, c'est bien. Les réunir dans un diaporama, agrémenté de transitions soignées et d'effets spéciaux et illustré d'une bande-son et de bancs-titres, c'est mieux ! La version 3 de Photorécit vous permet de réaliser tout cela très simplement.

Mieux : ce logiciel fourmille d'outils astucieux et originaux. Le résultat final du montage est un fichier au format WMV (Windows Media Video), qu'il vous faudra convertir en Mpeg-2 pour transformer le diaporama en DVD-vidéo.

Ce qu'il vous faut

Un DVD-R ou +R vierge. La capacité d'un CD-R suffit mais, pour une meilleure compatibilité, mieux vaut choisir un DVD.

1 - Lancez Photorécit 3 et cliquez sur **Suivant**. Cliquez sur **Importer des images**. Localisez un dossier dans la colonne de gauche, sélectionnez les photos en cliquant dessus tout en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée et cliquez sur **OK**. Répétez l'opération autant de fois qu'il y a de dossiers concernés.

2 - Pour modifier la position d'une photo dans le diaporama, cliquez dessus dans la pellicule (en bas de la fenêtre), maintenez le bouton enfoncé et faites-la glisser vers la gauche ou la droite. Pour recadrer une photo, cliquez dessus puis sur **Supprimer les bordures noires**. Dans la zone **Avant**, tirez sur les coins ou les bords du cadre noir pour le redimensionner, puis déplacez-le pour recadrer l'image. Le résultat s'affiche dans la zone **Après** : lorsqu'il vous convient, cliquez sur **Oui**.

3 - Cliquez sur **Suivant**. Pour ajouter du texte à une image, cliquez dessus et tapez le texte dans le cadre de droite. Utilisez les boutons placés au-dessus pour modifier son alignement et sa typographie. Cliquez sur **Suivant**. Vous pouvez paramétrer la durée d'affichage, l'animation et la transition de chaque photo, en cliquant dessus, puis sur **Personnaliser l'animation**.

Si vous disposez d'un microphone, vous pouvez enregistrer un commentaire vocal en cliquant sur le bouton rouge. Pour contrôler le résultat, cliquez sur **Aperçu** : après un délai nécessaire à la compilation des informations, Photorécit diffuse un aperçu en réduction du diaporama.

4 - Cliquez sur **Suivant** puis sur **Sélectionner une musique** pour ajouter un fond musical. Naviguez dans les dossiers et faites un double clic sur le fichier choisi. Plus original : le générateur d'ambiances musicales qui s'affiche quand vous cliquez sur **Créer une musique**. Ne vous attendez pas à des merveilles, mais cet outil amusant permet d'appliquer à une dizaine de mélodies de base différents arrangements et sonorités.

Commencez par choisir un **Genre**, puis un **Style** et cliquez sur le bouton **Lire**. Pendant que la musique défile, choisissez des options dans les listes **Groupes** et **Ambiances** et réglez le tempo à l'aide du curseur **Rythme**. Cliquez sur **Elevée** dans le cadre **Intensité** pour ajouter des basses à la musique. Cliquez sur **OK**, puis sur **Aperçu**.

5 - Lorsque le diaporama est au point, cliquez sur **Suivant** puis sur **Enregistrer le projet**. Tapez le nom du fichier et validez. Dans le cadre **Activités**, conservez l'option **par défaut (ordinateur)**. En effet, Photorécit ne permet pas de choisir directement le format DVD-vidéo. Cliquez sur **Paramètres** et choisissez l'une des deux options suivantes :

- **profil pour créer des DVD : PAL (768 x 576)** est la plus logique, mais la définition d'image est insuffisante pour une projection sur grand écran ;

- **profil pour ordinateur - 4 (1 024 x 768)** est celle qui permet de tirer la meilleure qualité possible de Photorécit, mais la vidéo sera encodée en 30 images par seconde, ce qui rendra la conversion (en vue d'une gravure sur DVD-vidéo) non pas impossible mais beaucoup plus longue.

Cliquez sur **OK**.

6 - Dans le cadre **Nom de fichier**, tapez un nom pour le fichier WMV final. Cliquez sur **Suivant**. Photorécit compile le diaporama, ce qui peut durer plusieurs minutes. Lorsqu'il a fini, cliquez sur **Afficher votre récit** pour le voir.